

Teendők telepítés / újratelepítés esetén

1. MENTÉS (szerver újratelepítése esetén)

Menteni kell az aktuális programot, a konfigurációs fájlt és az adatbázist a program munkakönyvtárából (alap esetben C:\SZTK mappa): SZTK.EXE, SZTK.INI, SZTK.GDB
Nem követ el hibát, ha a teljes C:\SZTK mappát lementi.

2. SQL SERVER TELEPÍTÉSE

A telepítéshez rendszergazdai jog szükséges. A telepítő lemezről Firebird telepítő (**Firebird-2.5.5.26952_0_Win32.exe**) futtatása. Minden felkínált alapértéket el lehet fogadni. Mindenképpen szolgáltatásként kell telepíteni. Ez a szolgáltatás kezeli magát az adatbázist.

3. Borland Database Engine (BDE) TELEPÍTÉSE

A telepítéshez rendszergazdai jog szükséges. A telepítő lemezről a **Setup_BDE52.exe** futtatása. Minden felkínált alapértéket el lehet fogadni. Ez a program teremti meg a kapcsolatot a felhasználói program és az SQL szerver között.

4. PROGRAM FELMÁSOLÁSA

Létre kell hozni egy SZTK nevű mappát és a telepítő lemezről oda kell másolni a programot (SZTK.EXE) és a konfigurációs fájlt (SZTK.INI). Ha új gépet illeszt be a hálózatba, akkor érdemes a szerver gépről átmásolni a programot az esetleges frissítések miatt. Célszerű a programról parancsikont küldeni az asztalra.

5. MENTÉS VISSZATÖLTÉSE (szerver újratelepítése esetén)

A mentett fájlokat vissza kell másolni oda, ahonnan lementették.(alap esetben C:\SZTK mappa)

6. WINDOWS TÚZFAL BEÁLLÍTÁSA (Hálózatban történő felhasználás esetén)

A Windows tűzfalán (Vezérlőpult / Minden vezérlő elem / Windows tűzfal / Speciális beállítások) a 3050 sz. portot ki kell nyitni a bejövő és a kimenő szabályoknál is. Ha nem a Windows kezeli a tűzfalat (hanem pl. egy Internet Security alkalmazás), akkor azt a programot kell beállítani úgy, hogy a Firebird tudjon a gépek között kommunikálni.

7. KONFIGURÁCIÓS FÁJL BEÁLLÍTÁSA

Az SZTK.INI fájl meg kell nyitni, és a DBSERVER= kezdetű sorban meg kell adni az SZTK.GDB elérési mappáját.

1 gépen vagy a szerveren futtatás esetén ez alap esetben így néz ki:

DBSERVER=C:\SZTK\SZTK.GDB.

Hálózati munkaállomás esetén ez így néz ki:

DBSERVER=*szervergép*:C:\SZTK\SZTK.GDB.

ahol a *szervergép* helyére a gép nevét vagy (fix IP cím esetén) az IP címét kell írni.

például. DBSERVER=SERVER-PC:C:\SZTK\SZTK.GDB

vagy DBSERVER=192.168.0.2:C:\SZTK\SZTK.GDB